

FESTIVAL
STRIKK

by HOUSE of YARN

KORT PONCHO – UTOPIA

DSA 119-03 | STERK



DU STORE
ALPAKKA®

Du Store Alpaka – en del av HOUSE of YARN

KORT PONCHO – UTOPIA

DESIGN

FESTIVALSTRIKK by UTOPIA

GARN

STARK 40 % finaste alpaca, 40 % merinoull, 20 % nylon,
50 gram = ca 137 meter

STORLEK

One size

PLAGGETS MÅTT

Omkrets nedtill ca 220 cm

Hel längd mitt fram ca 55 cm (utan frans)

GARNÅTGÅNG

Färg 1 5 nystan

Färg 2 5 nystan

Färg 3 2 nystan

Färg 4 2 nystan

FÄRGER

Färg 1 Mörkrosa 825

Färg 2 Vit 851

Färg 3 Turkos 905

Färg 4 Gul 914

STICKOR

Stor och liten rundst nr 4

Liten rundst nr 3

STICKFASTHET

22 m x 28 varv slätstickning och mönsterstickning på
st nr 4 = 10 x 10 cm

**Kontrollera stickfastheten genom att sticka en provlapp.
Räkna antalet maskor per 10 cm. Har du fler än det
angivna antalet, byt till grövre stickor. Har du färre maskor,
byt till finare stickor.**

ONE SIZE

1. Mät ett liknande plagg som passar.
2. Jämför måtten med mönstret.
3. Välj storlek utifrån övervidden på bälten.
4. Bål och ärmar kan stickas längre eller kortare vid behov.

Mönster designat av Ane Kydland Thomassen

FÖRKORTNINGAR

rm = rät maska, am = avig maska, m = maska, st = sticka,
v = varv



© House of Yarn AS

Kopiering och publicering av material och mönster,
eller användning av dessa i kommersiellt syfte, får inte
ske utan tillstånd från House of Yarn AS.



OBS! Se till att hålla stickfastheten även när det stickas mönster med flera färger.

Lägg upp 484 m med färg 2 på st nr 3. Sticka runt så här: 1 varv am, 1 varv *2 rm tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* varvet ut, sticka 1 varv am, 2 varv rm.

Sätt en markör runt 1:a m = m med markör mitt bak, och runt 1 m mitt fram med 241 m mellan m med markör.

Byt till st nr 4 och sticka slätstickning enligt följande:

Sticka 1 rm med färg 2 (= m med markör mitt bak), 17 m mönster enligt diagram **A**, mönster enligt diagram **B**, mönster enligt diagram **C** till nästa m med markör, 1 rm med färg 2 (= m med markör mitt fram), 17 m mönster enligt diagram **C**, mönster enligt diagram **B**, sticka mönster enligt diagram **A** varvet ut. **Samtidigt**, på v 2 i diagrammen, minskas det på var sida om m med markör mitt fram och mitt bak. Minska genom att sticka 2 vridna rm tillsammans före varje m med markör och 2 rm tillsammans efter varje m med markör = (4 minskade m). Minska med den färg som passar bäst med mönstret. Upprepa minskningarna vartannat v totalt 58 gånger = 252 m.

Samtidigt, när diagram **A**, **B** och **C** är färdiga, stickas det vidare i slätstickning och mönster enligt diagram **D**. Sätt en markör i var sida, med lika många m för alla delar, och räkna ut från mitt på varje del var diagrammet börjar. När diagram **D** är färdigt, stickas det vidare med mönster enligt diagram **E** med färg 1. M med markör stickas fortsatt rätt på alla v. När det minskats totalt 58 gånger, sätts en markör runt 1 m i var sida, utöver m med markör mitt fram och mitt bak, med 62 m mellan varje m med markör. Fortsätt sticka mönster

enligt diagram **E** på alla delarna. **Samtidigt** minskas ytterligare vartannat v på var sida om alla 4 m med markör, som fortsatt stickas rätt (= 8 minskade m). Upprepa minskningarna totalt 16 gånger = 124 m. Avsluta med att sticka 1 v rm. Byt till st nr 3 och sticka runt i resårstickning med 1 vriden rm, 1 am i 8 cm. Maska av med rm och am.


MONTERING

Vik halskanten dubbel mot avigsidan och sy fast.


FRANS

Knyt franstofsar i hålvarvet nedtill på ponchon.


Franstofsarna görs på följande sätt: Klipp 1 tråd i varje färg till varje franstofs (längd ca 20 cm). Lägg trådarna dubbelt och använd en virknål till att dra mitten av garnändarna genom hålen så att det bildas en ögla. Dra garnändarna igenom ögla, och dra åt. Fäst 1 franstofs i varje hål.



DIAGRAM




D



Mitt på varje del

Upprepa



- ✓ Am med färg 1
- Rm med färg 1
- Färg 2
- ✕ Färg 3
- Färg 4

Vill du få inspiration till ditt nästa stickprojekt? Besök vår webbplats **houseofyarn.no**