

Flette

BARNEGENSER

FARGE: APRIKOS GARN: TRYSIL - POPSY

BARN

Vanskelighetsgrad: Lett øvet



#flettebarnegenseren



6+7




6+7



6+7



TRYSIL



FLETTE BARNEGENSER

DESIGN Ber-Lin Design AS v/Berit Ramsland

Genser med raglan og flette midt på hvert erme. Strikkes nedenfra og opp.

GARN

TRYSIL - POPSY (38% Ull, 40% Nylon, 22% Akryl), 100g = ca 200m.

STØRRELSER

2 (4) 6 (8) 10 (12) år

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca	64 (70) 75 (80) 85 (90) cm
Hel lengde ca	36 (40) 44 (48) 52 (56) cm
Ermelengde ca	24 (27) 33 (36) 39 (42) cm

GARNMENGDE OG FARGEFORSLAG

Aprikos 18 2 (3) 3 (4) 5 (5) nøster

VEIL. PINNER OG TILBEHØR

Rundp og settp nr 6 og 7

STRIKKEFASTHET

15 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

Slik finner du riktig størrelse:

1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN

Legg opp 96 (104) 112 (120) 128 (136) m med farge 1 på p nr 6. Strikk 4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Sett et merke i hver side med 48 (52) 56 (60) 64 (68) m til hver del.

Skift til p nr 7.

Strikk videre rundt i glattstrikk

Men, når arbeidet måler ca 24 (27) 30 (33) 36 (39) cm felles 6 m i hver side til ermehull = 3 m på hver side av merkene.

Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMENE

Legg opp 24 (26) 26 (28) 30 (32) m på p nr 6. Strikk 4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 7. Sett et merke i begynnelsen av omgangen = midt under ermet.

Strikk 1 omgang r samtidig som det økes til 44 (50) 52 (56) 60 (62) m.

Strikk videre rundt med glattstrikk og mønster slik: Strikk 16 (19) 20 (22) 24 (25) m glattstrikk – mønster over 12 m - 16 (19) 20 (22) 24 (25) m glattstrikk. Fortsett rundt med denne inndelingen til ermet måler oppgitt eller ønsket lengde.

Fell 6 m midt under ermet (3 m på hver side av merket).

Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på samme rundp nr 7 med 1 erme over hver felling på bolen = 160 (180) 192 (208) 224 (236) m. Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker.

Strikk videre rundt glattstrikk og fletter som før. **Samtidig**, på 2. omgang, felles til raglan ved hvert merke slik: *Strikk til 2 m før merket, ta 1 m løs av p, strikk 1 m rett, trekk den løse m over, 2 m rett sammen* = 8 m felt. Gjenta fellingen på hver 2. omgang 8 (10) 11 (12) 14 (15) ganger. Fell de midterste 10 (10) 12 (14) 14 (16) m på forstykket av til hals, og strikk videre fram og tilbake.

Fell **samtidig** videre til halsen på hver side med 2 m 1 ganger og 1 m 1 gang i begynnelsen av hver p, **samtidig** som det felles til raglan som før totalt 12 (14) 15 (16) 18 (19) raglanfelling = 48 (52) 54 (60) 60 (62) m igjen i omg.

HALSKANTEN


Strikk opp m på p og strikk/plukk opp et jevnt antall m langs halsringningen på p nr 6. Strikk 1 omg rett og fell jevnt fordelt til ca 54 (58) 60 (64) 68 (68) m.

Strikk 6 cm vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr.

Fell løst av med r og vr m. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den til.

Sy sammen under ermene.

MØNSTER OVER 16 M



- ☐ Rett (r på retten, vr på vrangen)
- ☒ Vrangt (vr på rettten, r på vrangen)
- ☐ Sett 2 m på hjelep bak arb, strikk 2 m r, strikk , fra hjelpe r.
- ☐ Sett 2 m på hjelep foran arb, strikk 2 m r, strikk , fra hjelpe r.

Garn brukt i oppskriften

TRYSIL - POPSY

38% Ull, 40% Nylon, 22% Akryl, 100g = ca 200m

Strikkefasthet:

15 masker på pinne nr 7 = 10 cm

Veiledende pinnestørrelse: 5-7 mm

Vaskeanvisning :

Ullprogram, max 30°C

Vrenges før vask

Bruk vaskemiddel for ull/silke

Bruk ikke skyllemiddel

Tørkes flatt

Må ikke tørketromles

Må ikke strykes

Må ikke blekes

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på banderolen, er kun veiledende. Husk at du alltid skal følge strikkefastheten som er oppgitt i oppskriften.

